

スライドショーを作成するには

2024/4/8

トップページなどに複数の写真やイラストをして一定の時間毎に自動的にスライドさせ、各画像を押下すると、対象ページに飛ぶようなプラグインを設置しましょう。

1. ログインしていることを確認しましょう



ログインしていると、画面左上の①がアカウント名に変わっています。また、アカウント名の左に「管理機能 ▼」が表示されています。

ここが変わっていない、また、「管理機能 ▼」が表示されていない場合は、「ログインするには」のマニュアルを参照して、ログインしましょう。

2. 画像を準備しましょう

スライドショー用に画像を準備しますが、いくつか注意点があります。

◆大きさを揃える

画像の大きさを揃えましょう。ヘッダーやメインエリアに使うのなら幅1,280×高さ400ピクセル程度がおすすめです。

高さが揃わないとスライドショーより下に配置したプラグインがスライドショーに併せて自動的に上下してしまいます。

幅が揃っていない場合は、自動的に同じ幅に拡大されますが、高さも拡大されてしまうため、高さが揃わなくなります。


3. スライドショーのプラグインを設置しましょう

スライドショーは、通常ヘッダーエリアかメインエリアなど比較的広いエリアに設置すると効果的です。

ここでは、ヘッダーエリアに設置することを例に説明します。


管理機能⇒プラグイン追加 で、ヘッダーエリアに「スライドショー」を追加します。

全ページのヘッダーに表示させたい場合は、必ずサイトのトップページのヘッダーエリアに設置します。





4. スライドショーのフレーム設定を変更します

設置したスライドショーの  を押下して、まずフレームの編集をします。



フレームタイトルとフレームデザインを変更したら、を押下します。



この画面になりますので、再度  を押下して、今度はスライドショーを作成・設定します。

5. スライドショーの作成

スライドショーを新規作成します。

The screenshot shows the 'Slide Show Creation' (スライドショー作成) tab in a software interface. The page has a top navigation bar with tabs: '項目設定', 'スライドショー設定', 'スライドショー作成', '表示コンテンツ選択', 'フレーム編集', and 'フレーム削除'. Below the navigation bar, there is a light blue banner with the text '新しいスライドショー設定を登録します。' and 'このタブで作成します'. The main content area contains several settings:

- 'スライドショー名' (Slide Show Name) with a red '必須' (Required) tag and a red circle '1' next to the text 'スライドショーの名称を決めます'.
- 'コントロールの表示' (Control Display) with radio buttons for '表示しない' (selected) and '表示する'.
- 'インジケータの表示' (Indicator Display) with radio buttons for '表示しない' (selected) and '表示する'.
- 'フェードの使用' (Use Fade) with radio buttons for '使用しない' (selected) and '使用する'.
- '画像の静止時間 (ミリ秒)' (Image Still Time (ms)) with a red '必須' tag, a red circle '3' next to the text '1枚の画像を表示している時間です 1000ミリ秒=1秒', and a text input field containing '5000'.
- '高さ (px)' (Height (px)) with a red circle '4' next to the text 'ここは基本的にいれなくても大丈夫です' and a text input field.

At the bottom, there are two buttons: '× キャンセル' and '✓ 登録確定'. A red circle '5' is next to the text '最後に「登録確定」します'.

例として、以下の設定で3枚の画像を使って新規スライドショーを作成します。

- ① 名称:「ヘッダー用スライドショー」
- ② すべて「表示する」
- ③ 5000ミリ秒(1枚が約5秒表示)

📌 スライドショー設定を変更します。

スライドショー名 **必須**

コントロールの表示 表示しない 表示する

インジケータの表示 表示しない 表示する

フェードの使用 使用しない 使用する

画像の静止時間 (ミリ秒)



必須

高さ (px)

未指定の場合、フレーム幅に合わせた画像の高さで表示されます。

× キャンセル

✓ 変更確定


🗑️ 削除


スライドショーを作成したら、項目(画像)の登録や設定を行います。

このスライドショーを削除する場合は、ここで **🗑️ 削除** を押下します。

6. 画像の登録

①	項目設定	設定を開いたら、このタブを押下します
②	画像選択	押下して開いた画面からPCから画像を選択します
③	リンクURL	画像を押下した時に開くページのURLを設定します
④	キャプション	画像にいれる見出し、簡単な説明文
⑤	リンクターゲット	画像を押下したときに開くリンク先の開き方 _blank: 新しいタブでリンクを開く _self: 同じウィンドウでリンクを開く
⑥	+追加	画像を追加する
⑦	↑ ↓	画像を表示する順番を変更する
⑧	<input checked="" type="checkbox"/>	画像は登録したままで非表示にする
⑨	削除	この画像をスライドショーから削除する
⑩	✓更新	登録した状態で更新する

 を押下すると、サイトに戻ります。



インジケータ、コントロールを押下すると次の画像に変わります。
何もしない場合は、自動的に設定した時間(ここでは5秒)がたつと次の画像に変わります。