

【NC3⇒CC】音源ファイル再設定方法

2024/12/07
2025/04/23 改

NC3とConnect-CMS（以下CC）では、サイト上で音源ファイルを再生するためのタグの書き方が違います。

そのため、NC3からCCに移行すると、音源ファイルが再生できなくなることがあります。

元のサイトと同様に再生できるようにするには、ソースコード編集画面でHTMLタグを編集する必要があります。

以下、サイト移行などで校歌等の音源ファイルの再生ができなくなった際の対処方法です。

1. ログイン

システム管理及びコンテンツ編集の権限のあるアカウントでログインします。

2. データ一覧から音源ファイルを検索

- ① 管理者メニュー➡アップロードファイル を開きます。
- ② アップロードファイル一覧が開いたら、「絞り込み条件」の▼を押下します。
- ③ ファイル名に「mp3」と入力し、「✓絞り込み」を押下します。

アップロードファイル一覧 ユーザディレクトリー一覧

絞り込み条件 ▼

ファイル名

並び替え

④ 一覧にmp3の音源ファイルが表示されます。


	ID	ファイル名	サイズ	アップロード日時
	137	T1_U01-1.mp3	1MB	2024-04-10 14:33:03
	136	T1_U01-1.mp3	1MB	2024-04-10 14:19:40
	135	T1_U01-2.mp3	1MB	2024-04-10 14:11:53
	134	T1_U01-1.mp3	1MB	2024-04-10 14:11:32

この時複数表示された場合は、ファイル名で判断するかもしれないがファイル名を押下するとダウンロードできますので、ダウンロードして実際に聴いて確認しましょう。

⑤ このダウンロードした音源ファイルを使って再度アップロードします。

3. ダウンロードした音源ファイルを再度アップロード

① 固定記事プラグインを設置して、編集モードにします。



② メニューアイコンの一覧から、「メディアの挿入・編集」を押下します。ファイル挿入用の窓が開くので、PCからダウンロードしておいた音源ファイルをアップロードしましょう。




③ 「一般」タブ内「画像のソース」の項目にPC内に準備した音源ファイルを指定します。


※ファイルの最大サイズに注意！

④ 「保存」を押下します。

⑤ 薄く表示されていますが、「登録確定」または「変更確定」するときちゃんと表示されます。



⑥ ファイルが正しく表示されたら、再生してみて正しく音源を視聴できるか確認してみましょう。



なお、このファイルはサイト上から右クリックでダウンロードできない設定になっています。